

# Машинный уровень I: Основы

Основы информатики

Компьютерные основы программирования

[u.to/DbCmFA](https://u.to/DbCmFA)

На основе CMU 15-213/18-243:

Introduction to Computer Systems

[u.to/XoKmFA](https://u.to/XoKmFA)


Лекция 4, 11 марта, 2022

Лектор:

Дмитрий Северов, кафедра информатики 608 КПП

Обратная связь: [u.to/KGn7Gg](https://u.to/KGn7Gg)

[cs.mipt.ru/wp/?page\\_id=346](https://cs.mipt.ru/wp/?page_id=346)



# Машинный уровень 1: Основы

- Краткая история изделий Интел
- Си, ассемблер, машинный код
- Основы ассемблера: регистры, операнды, пересылки
- Арифметические и логические операции

# Процессоры Intel x86

- Подавляющее доминирование на рынках настольных ПК, ноутбуков, серверов
- Эволюционное конструирование
  - Обратно совместимы до 8086, выпущенного в 1978
  - Функции добавляются с ходом времени
- **Complex instruction set computer (CISC)**
  - Много команд во многих форматах
    - Но, лишь немногие встречаются в Linux программах
  - Трудно конкурировать по быстродействию с Reduced Instruction Set Computers (RISC)
  - Однако, Intel сделал именно это!
    - В терминах быстродействия. Но не энергопотребления.

# Вехи эволюции Intel x86

<i>Имя</i>	<i>Дата</i>	<i>Транзисторов</i>	<i>МГц</i>
■ 8086	1978	29K	5-10
<ul style="list-style-type: none"><li>1-й 16-битный процессор. Основа для IBM PC &amp; DOS</li><li>1MB адресного пространства</li></ul>			
■ 386	1985	275K	16-33
<ul style="list-style-type: none"><li>1-й 32-битный процессор, известен как IA32</li><li>Добавлена “плоская адресация”, способен исполнять Unix</li></ul>			
■ Pentium 4F	2004	125M	2800-3800
<ul style="list-style-type: none"><li>1-й 64-битный процессор, известен как x86-64</li></ul>			
■ Core 2	2006	291M	1060-3500
<ul style="list-style-type: none"><li>First multi-core Intel processor</li></ul>			
■ Core i7	2008	731M	2667-3333
<ul style="list-style-type: none"><li>Почти современные машины</li></ul>			




# Процессоры Intel x86, далее

## ■ Эволюция машин

■ 386	1985	0.3M
■ Pentium	1993	3.1M
■ Pentium/MMX	1997	4.5M
■ PentiumPro	1995	6.5M
■ Pentium III	1999	8.2M
■ Pentium 4	2001	42M
■ Core 2 Duo	2006	291M
■ Core i7	2008	731M
■ Core i7	2016	2.6-3.6B

## ■ Добавленные возможности

- Команды обработки данных мультимедиа(multimedia), криптографии
- Команды для более эффективной условной обработки
- Переход от 32-битного слова к 64-битному
- Больше ядер, больше памяти



# Состояние 2015


- Core i7 Broadwell 2015

## ■ Настольная модель

- 4 ядра
- Встроенная графика
- 3.3-3.8 ГГц
- 65Вт

## ■ Серверная модель

- 8 ядер
- Встроенный ввод/вывод
- 2-2.6 ГГц
- 45Вт



<https://en.wikichip.org/wiki/intel/microarchitectures>

# Клон x86: Advanced Micro Devices (AMD)

## ■ Сначала

- AMD догоняла Intel
- Немного медленнее, много дешевле

## ■ Потом

- Привлекла лучших аппаратчиков из Digital Equipment Corp. И других компаний
- Создала Opteron: сильного соперника Pentium 4
- Разработала x86-64, собственное 64-битное расширение

## ■ Последние годы

- Intel вертикально интегрированная компания
  - Один из лидеров полупроводниковых технологий
- AMD опирается на сторонних изготовителей ИС
  - Существенно отстаёт от Intel в целом, иногда обгоняя, в т.ч. сейчас

# 64-битный Intel

- **2001: Intel попытался радикально сменить IA32 на IA64**
  - Полностью другая архитектура (Itanium)
  - Исполнение кода IA32, только как устаревшего
  - Разочаровывающее быстрое действие
- **2003: AMD вышла с эволюционным решением**
  - x86-64 (сейчас известна как “AMD64”)
- **Intel нарушил обязательство сосредоточения на IA64**
  - Трудно признавать ошибки и превосходство AMD
- **2004: Intel анонсировал EM64T расширение к IA32**
  - 64-битная технология расширенной памяти
  - Почти идентична x86-64!
- **Сейчас все “low-end” процессоры x86 содержат x86-64**
  - Однако много кода всё ещё в 32-битном режиме

# Мы затронем

- **IA32**

- Традиционная x86

- **x86-64/EM64T**

- Современный стандарт

- **Разделы в книге**

- 3.1—3.12 об IA32,
  - 3.13 об x86-64


# Машинный уровень 1: Основы

- Краткая история изделий Интел
- Си, ассемблер, машинный код
- Основы ассемблера: регистры, операнды, пересылки
- Арифметические и логические операции

# Определения

- **Архитектура(системы команд),** также instruction set architecture: ISA. Часть конструкции процессора которую надо знать для понимания ассемблерного кода.
  - Примеры: описание набора команд, регистры.
- **Микроархитектура:** Реализация архитектуры.
  - Примеры: размер кеша и частота ядра.
- **Формы кода:**
  - **Машинный код:** содержимое байтов, исполняемое процессором
  - **Ассемблерный код:** текстовое представление машинного кода
- **Примеры ISA (Intel):** x86, IA, IPF

# Программная модель ассемблера



## ■ Программное состояние

- PC: Счётчик команд
  - Адрес следующей команды
  - Имя: "EIP" (IA32) or "RIP" (x86-64)
- Набор регистров
  - Наиболее используемые данные
- Коды условий
  - Хранят информацию о состоянии самой последней арифм. команды
  - Используются для условных переходов


## ■ Память

- Массив адресуемых байт
- Код, данные пользователя
- Включая стек для поддержки процедур



# Трансляция Си кода в объектный

- Код в файлах `p1.c` `p2.c`
- Компилируем командой: `gcc -Og p1.c p2.c -o p`
  - Используем минимальную оптимизацию (`-Og`)
  - Помещаем результирующий двоичный код в файл `p`



# Компиляция в ассемблер

## Си код (sum.c)

```
long plus(long x, long y);  
  
void sumstore(long x, long y,  
              long *dest)  
{  
    long t = plus(x, y);  
    *dest = t;  
}
```

## Сгенерированный код ассемблера x86-64

```
sumstore:  
    pushq    %rbx  
    movq     %rdx, %rbx  
    call     plus  
    movq     %rax, (%rbx)  
    popq     %rbx  
    ret
```

Получается командой

```
gcc -Og -S sum.c
```

Создаёт файл `sum.s`

**Внимание:** даёт сильно различные результаты в различных окружениях из-за различных версий gcc и различных параметров компилятора.

# **“Типы данных” ассемблера**

- **1-, 2-, 4- или 8-байтные “целочисленные” данные**
  - Значения данных
  - Адреса (нетипизированные указатели)
- **4-, 8-, или 10- байтные данные с плавающей точкой**
- **Код: последовательности байт, кодирующие последовательность команд**
- **Никаких сложных типов как массивы или структуры**
  - Просто подряд расположенные в памяти байты

# Операции ассемблера

- **Арифметические операции с данными в регистрах или в памяти**
- **Передача данных между памятью и регистрами**
  - Загружают данные из памяти в регистры
  - Выгружают данные из регистров в память
- **Передача управления**
  - Безусловные переходы
  - Условные переходы
  - Вызов процедур и возврат из них

# Объектный код

## Код `sum`

0x0400595:

0x53

0x48

0x89

0xd3

0xe8

0xf2

0xff

0xff

0xff

0x48

0x89

0x03

0x5b

0xc3

- **Всего 14 байт**
- **Каждая команда 1, 2 или 3 байта**
- **Старт по адресу 0x0400595**

## ■ Ассемблер

- Транслирует `.S` в `.o`
- Кодировывает команды двоичным кодом
- Почти готовый к загрузке код
- Без кода других файлов, со ссылками на него

## ■ Редактор (связей)

- Использует ссылки между файлами кода
- Компонуется со статическими библиотеками
  - Например, код для **`malloc`**, **`printf`**
- Некоторые библиотеки *связываются динамически*
  - Связывание происходит при загрузке, исполнении

# Пример машинных команд

```
*dest = t;
```

```
movq %rax, (%rbx)
```

```
0x40059e:  48 89 03
```

## ■ Си-код

- Сохранить значение **t** в память обозначенную **dest**

## ■ Ассемблер

- Переместить 8-байтное значение в память
  - Четверное слово в терминах x86-64
- Операнды:
  - t:        регистр **%rax**
  - dest:    регистр **%rbx**
  - \*dest:   память **M[%rbx]**

## ■ Объектный код

- 3-байтная команда
- по адресу **0x40059e**

# Дизассемблирование объектного кода

## Дизассемлированный код

```
0000000000400595 <sumstore>:
400595: 53                push    %rbx
400596: 48 89 d3          mov     %rdx,%rbx
400599: e8 f2 ff ff ff    callq   400590 <plus>
40059e: 48 89 03          mov     %rax, (%rbx)
4005a1: 5b                pop     %rbx
4005a2: c3                retq
```

## ■ Дизассемблер

`objdump -d sum`

- Полезный инструмент для анализа объектного кода
- Анализирует битовые последовательности наборов команд
- Приблизительно воссоздаёт ассемблерный код
- Может обрабатывать файлы `a.out` (загрузочные) или `.o`

# Вариант дизассемблирования

Объектный код

Дизассемблированный код

0x0400595:

0x53

0x48

0x89

0xd3

0xe8

0xf2

0xff

0xff

0xff

0x48

0x89

0x03

0x5b

0xc3

Dump of assembler code for function sumstore:

0x0000000000400595 <+0>: push %rbx

0x0000000000400596 <+1>: mov %rdx,%rbx

0x0000000000400599 <+4>: callq 0x400590 <plus>

0x000000000040059e <+9>: mov %rax, (%rbx)

0x00000000004005a1 <+12>: pop %rbx

0x00000000004005a2 <+13>: retq

## ■ С помощью отладчика gdb

`gdb sum`

`disassemble sumstore`

■ Дизассемблируемая процедура

`x/14xb sum`

■ Разобрать 14 байт, начиная с `sumstore`



# Что удастся дизассемблировать?

```
% objdump -d WINWORD.EXE
```

```
WINWORD.EXE: file format pei-i386
```

```
No symbols in "WINWORD.EXE".
```

```
Disassembly of section .text:
```

```
30001000 <.text>:
```

```
30001000:
```

```
30001001:
```

```
30001003:
```

```
30001005:
```

```
3000100a:
```

Обратная разработка нарушает  
лицензионное соглашение  
Microsoft

- Всё, что имеет смысл исполняемых команд
- Дизассемблер разбирает указанные байты как машинный код и представляет как ассемблерный код

# Машинный уровень 1: Основы

- Краткая история изделий Интел
- Си, ассемблер, машинный код
- Основы ассемблера: регистры, операнды, пересылки
- Арифметические и логические операции

# Целочисленные регистры x86-64

<b>%rax</b>	<b>%eax</b>
<b>%rbx</b>	<b>%ebx</b>
<b>%rcx</b>	<b>%ecx</b>
<b>%rdx</b>	<b>%edx</b>
<b>%rsi</b>	<b>%esi</b>
<b>%rdi</b>	<b>%edi</b>
<b>%rsp</b>	<b>%esp</b>
<b>%rbp</b>	<b>%ebp</b>

<b>%r8</b>	<b>%r8d</b>
<b>%r9</b>	<b>%r9d</b>
<b>%r10</b>	<b>%r10d</b>
<b>%r11</b>	<b>%r11d</b>
<b>%r12</b>	<b>%r12d</b>
<b>%r13</b>	<b>%r13d</b>
<b>%r14</b>	<b>%r14d</b>
<b>%r15</b>	<b>%r15d</b>

- В сравнении с IA32 расширены существующие регистры. Добавлены 8 новых.
- **%ebp/%rbp** сделан регистром общего назначения, в отличие от IA32

# Почти история: регистры IA32

Общего назначения	<b>%eax</b>	<b>%ax</b>	<b>%ah</b>	<b>%al</b>	Мнемоника (устаревшая) <i>Accumulate</i> аккумулятор
	<b>%ecx</b>	<b>%cx</b>	<b>%ch</b>	<b>%cl</b>	<i>Counter</i> счётчик
	<b>%edx</b>	<b>%dx</b>	<b>%dh</b>	<b>%dl</b>	<i>Data</i> данные
	<b>%ebx</b>	<b>%bx</b>	<b>%bh</b>	<b>%bl</b>	<i>Base</i> База
	<b>%esi</b>	<b>%si</b>			<i>Source index</i> Индекс источника
	<b>%edi</b>	<b>%di</b>			<i>Destination index</i> индекс назначения
	<b>%esp</b>	<b>%sp</b>			<i>Stack pointer</i> указатель стека
	<b>%ebp</b>	<b>%bp</b>			<i>Base pointer</i> указатель базы
16-битные поименованные части регистров (для обратной совместимости)					

# Пересылки данных

## ■ Перенос данных

`movq` *Источник, Результат:*

## ■ Типы операндов

- **Непосредственные:** константные, в командах
  - Пример: `$0x400`, `$-533`
  - Как Си константы, но с префиксом ‘\$’
  - Кодировются 1, 2, 4 или 8 байтами
- **Регистровые:** только 16 (целочисленных)
  - Пример: `%rax`, `%r13`
  - `%rsp` зарезервирован
  - Другие особо используются некоторыми командами
- **В памяти:** 8 последовательных байт памяти по адресу из регистра
  - Простейший пример: `(%rax)`
  - Несколько различных “вариантов адресации”

`%rax`

`%rcx`

`%rdx`

`%rbx`

`%rsi`

`%rdi`

`%rsp`

`%rbp`

`%rN`

# movq Комбинации операндов

	Откуда	Куда	Src, Dest	Си-аналог
movq	Imm	Reg	movq \$0x4, %rax	temp = 0x4;
		Mem	movq \$-147, (%rax)	*p = -147;
	Reg	Reg	movq %rax, %rdx	temp2 = temp1;
		Mem	movq %rax, (%rdx)	*p = temp;
	Mem	Reg	movq (%rax), %rdx	temp = *p;

**Нельзя передать из памяти в память одной командой**

# Простые адресации памяти

## ■ Базовая (R) Mem[Reg[R]]

- Регистр R содержит адрес памяти
- Ага! Раскрытие указателя в Си

```
movq (%rcx) , %rax
```

## ■ Со смещением D(R) Mem[Reg[R]+D]

- Регистр R содержит адрес начала фрагмента памяти
- Константа D обозначает сдвиг от начала фрагмента

```
movq 8(%rbp) , %rdx
```

# Пример использования простых адресаций

```
void swap
(long *xp, long *yp)
{
    long t0 = *xp;
    long t1 = *yp;
    *xp = t1;
    *yp = t0;
}
```

```
swap:
    movq    (%rdi), %rax
    movq    (%rsi), %rdx
    movq    %rdx, (%rdi)
    movq    %rax, (%rsi)
    ret
```




# Разбираем swap()

```
void swap
(long *xp, long *yp)
{
    long t0 = *xp;
    long t1 = *yp;
    *xp = t1;
    *yp = t0;
}
```

## Регистры

%rdi	
%rsi	
%rax	
%rdx	

## Память



Регистр	Значение
%rdi	xp
%rsi	yp
%rax	t0
%rdx	t1

swap:

```
movq    (%rdi), %rax    # t0 = *xp
movq    (%rsi), %rdx    # t1 = *yp
movq    %rdx, (%rdi)    # *xp = t1
movq    %rax, (%rsi)    # *yp = t0
ret
```

# Разбираем swap()

## Регистры

%rdi	0x120
%rsi	0x100
%rax	
%rdx	


## Память

Адреса	
123	0x120
	0x118
	0x110
	0x108
456	0x100

swap:

```
movq    (%rdi), %rax    # t0 = *xp
movq    (%rsi), %rdx    # t1 = *yp
movq    %rdx, (%rdi)    # *xp = t1
movq    %rax, (%rsi)    # *yp = t0
ret
```


# Разбираем swap()



swap:

```
movq    (%rdi), %rax    # t0 = *xp
movq    (%rsi), %rdx    # t1 = *yp
movq    %rdx, (%rdi)    # *xp = t1
movq    %rax, (%rsi)    # *yp = t0
ret
```


# Разбираем swap()



swap:

```
movq    (%rdi), %rax    # t0 = *xp
movq    (%rsi), %rdx    # t1 = *yp
movq    %rdx, (%rdi)    # *xp = t1
movq    %rax, (%rsi)    # *yp = t0
ret
```


# Разбираем swap()



swap:

```
movq    (%rdi), %rax    # t0 = *xp
movq    (%rsi), %rdx    # t1 = *yp
movq    %rdx, (%rdi)    # *xp = t1
movq    %rax, (%rsi)    # *yp = t0
ret
```

# Разбираем swap()



swap:

```
movq    (%rdi), %rax    # t0 = *xp
movq    (%rsi), %rdx    # t1 = *yp
movq    %rdx, (%rdi)    # *xp = t1
movq    %rax, (%rsi)    # *yp = t0
ret
```

# Простые адресации памяти

## ■ Базовая (R) Mem[Reg[R]]

- Регистр R содержит адрес памяти
- Ага! Раскрытие указателя в Си

```
movq (%rcx) , %rax
```

## ■ Со смещением D(R) Mem[Reg[R]+D]

- Регистр R содержит адрес начала фрагмента памяти
- Константа D обозначает сдвиг от начала фрагмента

```
movq 8(%rbp) , %rdx
```

# Полная адресация

## ■ Наиболее общая форма

**$D(Rb, Ri, S)$**

**$Mem[Reg[Rb] + S * Reg[Ri] + D]$**

- **D:** 1-, 2-, or 4-байтное константное “смещение”
- **Rb:** Базовый регистр: любой из 8 целочисленных регистров
- **Ri:** Индексный регистр: любой, кроме `%rsp`
- **S:** Масштаб: 1, 2, 4, или 8 (*а почему эти числа?*)

## ■ Специальные случаи

**$(Rb, Ri)$**

**$Mem[Reg[Rb] + Reg[Ri]]$**

**$D(Rb, Ri)$**

**$Mem[Reg[Rb] + Reg[Ri] + D]$**

**$(Rb, Ri, S)$**

**$Mem[Reg[Rb] + S * Reg[Ri]]$**



# Пример вычисления адресов

<code>%rdx</code>	<code>0xf000</code>
<code>%rcx</code>	<code>0x0100</code>

Выражение	Вычисление адреса	Адрес
<code>0x8(%rdx)</code>	<code>0xf000 + 0x8</code>	<code>0xf008</code>
<code>(%rdx,%rcx)</code>	<code>0xf000 + 0x100</code>	<code>0xf100</code>
<code>(%rdx,%rcx,4)</code>	<code>0xf000 + 4*0x100</code>	<code>0xf400</code>
<code>0x80(,%rdx,2)</code>	<code>2*0xf000 + 0x80</code>	<code>0x1e080</code>

# Машинный уровень 1: Основы

- Краткая история изделий Интел
- Си, ассемблер, машинный код
- Основы ассемблера: регистры, операнды, пересылки
- Арифметические и логические операции

# Команда вычисления адреса

## ■ `leaq Src, Dest`

- Src адресное выражение
- Присваивает Dest адрес вычисленный по выражению

## ■ Используется

- Для вычисления адресов без обращения к памяти
  - например, трансляции `p = &x[i];`
- Для вычисления выражений вида `x + k*y`,
  - где `k = 1, 2, 4, или 8`

## ■ Пример

```
long mul12(long x)
{
    return x*12;
}
```

## Результат компиляции в ассемблер:

```
leaq (%rax,%rax,2), %rax ;t <- x+x*2
salq $2, %rax           ;return t<<2
```

# Некоторые арифметические команды

## ■ Двухоперандные команды:

### Формат

### Вычисления

<b>addq</b>	Src, Dest	$\text{Dest} = \text{Dest} + \text{Src}$	
<b>subq</b>	Src, Dest	$\text{Dest} = \text{Dest} - \text{Src}$	
<b>mulq</b>	Src, Dest	$\text{Dest} = \text{Dest} * \text{Src}$	Беззнаковые
<b>imulq</b>	Src, Dest	$\text{Dest} = \text{Dest} * \text{Src}$	Знаковые
<b>salq</b>	Src, Dest	$\text{Dest} = \text{Dest} \ll \text{Src}$	Синоним: <b>shlq</b>
<b>sarq</b>	Src, Dest	$\text{Dest} = \text{Dest} \gg \text{Src}$	Арифметический
<b>shrq</b>	Src, Dest	$\text{Dest} = \text{Dest} \gg \text{Src}$	Логический
<b>xorq</b>	Src, Dest	$\text{Dest} = \text{Dest} \wedge \text{Src}$	
<b>andq</b>	Src, Dest	$\text{Dest} = \text{Dest} \& \text{Src}$	
<b>orq</b>	Src, Dest	$\text{Dest} = \text{Dest}   \text{Src}$	

## ■ Следите за порядком аргументов!

## ■ Почти не различаются signed и unsigned int (почему?)

# Некоторые арифметические команды

## ■ Однооперандные команды

<code>incq</code>	Dest	$\text{Dest} = \text{Dest} + 1$
<code>decq</code>	Dest	$\text{Dest} = \text{Dest} - 1$
<code>negq</code>	Dest	$\text{Dest} = -\text{Dest}$
<code>notq</code>	Dest	$\text{Dest} = \sim\text{Dest}$

## ■ Больше информации – в книге

# Пример арифметических выражений

```
long arith
(long x, long y, long z)
{
    long t1 = x+y;
    long t2 = z+t1;
    long t3 = x+4;
    long t4 = y * 48;
    long t5 = t3 + t4;
    long rval = t2 * t5;
    return rval;
}
```

arith:

```
leaq    (%rdi,%rsi), %rax
addq    %rdx, %rax
leaq    (%rsi,%rsi,2), %rdx
salq    $4, %rdx
leaq    4(%rdi,%rdx), %rcx
imulq   %rcx, %rax
ret
```

## Интересные команды

- **leaq**: вычисление адресов
- **salq**: сдвиг
- **imulq**: умножение
  - используется лишь однажды

# Разбираем arith

```
long arith
(long x, long y, long z)
{
    long t1 = x+y;
    long t2 = z+t1;
    long t3 = x+4;
    long t4 = y * 48;
    long t5 = t3 + t4;
    long rval = t2 * t5;
    return rval;
}
```

arith:

```
leaq    (%rdi,%rsi), %rax    # t1
addq    %rdx, %rax          # t2
leaq    (%rsi,%rsi,2), %rdx
salq    $4, %rdx            # t4
leaq    4(%rdi,%rdx), %rcx   # t5
imulq   %rcx, %rax          # rval
ret
```

<b>%rdi</b>	Argument <b>x</b>
<b>%rsi</b>	Argument <b>y</b>
<b>%rdx</b>	Argument <b>z</b>
<b>%rax</b>	<b>t1, t2, rval</b>
<b>%rdx</b>	<b>t4</b>
<b>%rcx</b>	<b>t5</b>

# Машинный уровень 1: Основы. Сводка

## ■ Эволюция процессоров и архитектур Intel

- Эволюционное конструирование приводит к странностям и неестественным свойствам

## ■ Си, ассемблер, машинный код

- Новые формы видимого состояния: счётчик команд, регистры, ...
- Компилятор должен преобразовать операторы, выражения, процедуры в последовательности низкоуровневых команд

## ■ Основы ассемблера: регистры, операнды, пересылки

- Команда **move** x86-64 обеспечивает множество вариантов пересылки

## ■ Арифметика

- Си компилятор будет выдавать различные комбинации команд для реализации одинаковых вычислений